

AMVT0024 - aggiornamento software:

- 1) Scaricare, decomprimere e copiare il file di aggiornamento in un dispositivo USB. L'unità non deve contenere altri file. Link per il download: <https://www.aaamaze.com/wp-content/uploads/2023/06/Aggiornamento-firmware-AMVT0024-.zip>
- 2) Accendere il decoder.
- 3) Inserire l'unità USB nel decoder.
- 4) Premere MENU sul telecomando.
- 5) Menu→System→Software Update→USB Upgrade→Upgrade Type: USB Upgrade / Section: All /File Path: selezionare il file→Start: Press OK→100% upgrade (non spegnere o scollegare il dispositivo durante l'aggiornamento).
Al termine della procedura l'unità si riavvia automaticamente.

Step per aggiornamento:

1. Menu→System-→Software Upgrade



- 2, USB Upgrade



- 3. Upgrade Type: USB Upgrade
Section: All
File Path: Selezionare il file



- 4. Start: Press OK
100% upgrade (non spegnere o scollegare l'unità durante l'aggiornamento).
Il decoder si riavvia automaticamente al termine della procedura.
Aggiornamento terminato.

